

# INSTRUKCJA KONFIGURACJI MS OUTLOOK PRZEZ POP3/SMTP

## RO 2015

*Rozwiązanie dostarczone w ramach usługi [host-exchange.pl](http://host-exchange.pl)*

# SPIS TREŚCI

## Spis treści

Wstęp .....	1
Najważniejsze informacje .....	1
Nowy profil.....	2
Dodanie połączenia.....	2
Informacje o firmie .....	5

## Wstęp

### NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Instrukcja przedstawia proces połączenia klienta pocztowego ze skrzynką pocztową zlokalizowaną na platformie Microsoft Exchange w ramach usługi host-exchange.pl

## Nowy profil

Po rejestracji skrzynki pocztowej w panelu HostManager poniżej znajduje się instrukcja połączenia klienta pocztowego ze skrzynką za pośrednictwem protokołów POP3 oraz SMTP.

### DODANIE POŁĄCZENIA

**Dodaj konto**

**Automatyczne konfigurowanie konta**  
Konfiguruj ręcznie lub nawiąż połączenie z innymi typami serwerów.

☒ **Konto e-mail**

Imię i nazwisko:   
Przykład: Aneta Olecka

Adres e-mail:   
Przykład: aneta@contoso.com

Hasło:

Wpisz ponownie hasło:   
Wpisz hasło podane przez usługodawcę internetowego.


☒ **Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów**

< Wstecz   **Dalej >**   Anuluj

Naciskamy przycisk „Dalej”

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

W kolejnym kroku wybieramy metodę połączenia POP lub IMAP



Naciskamy przycisk „Dalej”

Uzupełniamy wszystkie poniższe pola:

- Typ konta: POP3
  - Serwer POP3 – pop.host-exchange.pl
  - Serwer SMTP – smtp.host-exchange.pl
- Typ konta: IMAP
  - Serwer IMAP – imap.host-exchange.pl

A następnie naciskamy przycisk „Więcej ustawień...”

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Dodaj konto**

**Ustawienia konta POP i IMAP**  
Wprowadź ustawienia serwera poczty dla konta.

**Informacje o użytkowniku**  
Imię i nazwisko: Jan Test  
Adres e-mail: jan@domena.pl

**Informacje o serwerze**  
Typ konta: POP3  
Serwer poczty przychodzącej: pop.host-exchange.pl  
Serwer poczty wychodzącej (SMTP): smtp.host-exchange.pl

**Informacje o logowaniu**  
Nazwa użytkownika: jan@domena.pl  
Hasło: \*\*\*\*\*  
☒ Zapamiętaj hasło  
☐ Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

**Testowanie ustawień konta**  
Zalecane jest przetestowanie konta, aby zapewnić, że wpisy są poprawne.  
Testuj ustawienia konta ...  
☒ Automatycznie przetestuj ustawienia konta po kliknięciu przycisku Dalej

**Dostarcz nowe wiadomości do:**  
☒ Nowy plik danych programu Outlook  
☐ Istniejący plik danych programu Outlook  
Przeglądaj

**Więcej ustawień ...**

< Wstecz Dalej > Anuluj

Po wyświetleniu okna wybieramy „Serwer wychodzący” a następnie zaznaczamy checkbox „Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia”

**Ustawienia internetowej poczty e-mail**

Ogólne Serwer wychodzący Zaawansowane

☒ Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia  
☒ Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej  
☐ Zaloguj używając  
Nazwa użytkownika:  
Hasło:  
☒ Zapamiętaj hasło  
☐ Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła  
☐ Zaloguj do serwera poczty przychodzącej przed wysłaniem poczty


OK Anuluj

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

W zakładce „Zaawansowane” ustawiamy porty komunikacyjne:

- Serwer przychodzący (POP3) – **110**
- Serwer przychodzący (IMAP) – **143**
- Serwer wychodzący (SMTP) – **587**
  - Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu - **TLS**

Po zakończeniu konfiguracji naciskamy OK → Dalej → Zamknij



## Informacje o firmie

MicroAge Polska Sp. z o.o.  
RONDO ONZ 1, WARSZAWA  
**Tel.** +4822 3546950  
<http://www.host-exchange.pl>

**host-exchange.pl**